



클라우드



타라오토 이용가이드

1. 클라우드 환경이란 ?

안정적인 네트워크와 24시간 상시 켜져있는 인터넷데이터센터(IDC)에 설치되어 있는 윈도우PC 환경을 임대하여 사용하는 개념

기본적으로 타라오토 프로그램을 사용하기 위해서는 장시작전에 PC를 켜 후 증권사제공 API를 로그인하고 타라오토를 실행시킨 다음 장 종료시 까지 프로그램 실행을 계속 유지 해주어야만 자동매매가 가능합니다.

타라오토 자동매매를 원하시지만 PC가 아예 없거나 PC를 장중에 상시 켜놓을 수 없는 상황이신 분들에게 클라우드 환경을 권장합니다.

또한 클라우드 환경에서 타라오토는 매일 아침 증권사API 재접속, 타라오토 매매 초기화가 자동으로 이루어지고 있어 매일 프로그램을 다시 실행시키는 작업도 필요 없습니다.

2. 클라우드 원격제어

원격데스크탑 이나 RDP라는 모바일 앱 또는 PC용 윈도우 프로그램을 통해 클라우드에서 실행중인 화면을 모니터링 하거나 입력, 클릭등 화면을 제어 할 수 있습니다.

클라우드 환경은 고객별로 클라우드IP, ID(사용자이름), 접속비번(암호)이 할당되며 고객님에게 할당된 원격제어 정보는 다음과 같습니다.


- 클라우드IP : `xxx.xxx.xxx.xxx`
- ID(사용자이름) : `administrator`
- 접속비번(암호) : `$t010xxxxxxxx`

※ 주의사항


클라우드는 항상 켜있는 온라인 환경을 유지해야하므로 클라우드 윈도우를 종료하면 서비스가 중단되므로 원격제어 후에는 반드시 연결끊기만을 사용할 것 !!!

3. PC에서 연결방법

윈도우 왼쪽아래 검색 필드에 “mstsc /admin /v 클라우드IP 를 입력하면 클라우드 화면제어 프로그램이 실행됩니다.



프로그램이 실행되면 컴퓨터란에 클라우드IP를 확인하시고 확인을 클릭하시면 다음 단계로 진행됩니다.



기본 ID가 표시되고 접속비번(암호)을 입력하는 화면이 나타난다.

표시된 ID가 administrator인 경우 고객별로 할당된 접속비번(암호)만 입력하고 확인 버튼을 누르면 원격접속은 진행된다. 표시된 ID가 administrator가 아닌 경우 다른 옵션 선택을 클릭한다.




다른 계정사용을 클릭하시면 ID를 입력할수 있도록 화면이 변경되며 ID(사용자이름)란에 administrator를 입력하고, 할당된 접속비번(암호)을 입력후 확인 버튼을 누르면 원격접속은 진행된다.






* 만일 매번 접속비번(암호) 입력하지 않고 바로 접속을 원하시면 확인 버튼 클릭전 “기억” 항목을 체크하시면 됩니다.

4. 모바일에서 연결방법

플레이스토어에서 “rdp” 라고 검색하여 Remote Desktop 8 (마이크로소프트 제공)을 설치한다. RDClient8을 실행하고 우측상단에 +를 누르고 DeskTop을 선택하여 클라우드 정보를 등록한다. 혹시 자동검색을 물어보는 화면이 나오면 수동추가(Add Manually)를 선택 한다.



PC Name 항목에 클라우드IP를 입력하고 User Name 항목에서는 Add User Account를 클릭하면 팝업 화면이 나오고 User Name 항목에 administrator를, Password 자리에 접속비번(암호) 11자리를 입력하고 SAVE 버튼을 클릭한다. Show additional option을 열어서 Connect to admin session을 On으로 변경하고 우측상단 SAVE 버튼을 클릭하여 정보를 저장한다.



- * 클라우드 연결 : DESK TOP 화면의 이미지 목록에서 해당 클라우드를 클릭하면 연결된다
- * 클라우드 연결끊기 : 연결된 화면가운데 상단에 위치한 ≡ 표시 메뉴아이콘 클릭후 ⊗ 모양 아이콘을 누르거나, 안드로이드 < 버튼을 눌러 연결을 종료한다.
- ※ 접속된 클라우드 화면 하단 윈도우 마크를 통해 끄기를 하면 클라우드가 셧다운되므로 절대 이 방법을 사용하지 않도록 주의 !!!